



## 新機能

- 「履歴」に使用した測定器のシリアル番号の項目を追加。
- 携帯電話（端末）の向きに合わせて縦横表示が切り換わる機能の追加。
- 測定写真の下に測定時の情報を追加する機能を拡張。
- 「測定器の接続設定」機能の追加。


### 履歴に「シリアル番号」の項目を追加

測定結果の「履歴」に、「シリアル」の項目が追加されました。  
どの測定器を使用して測定したか確認できます。

※ALC-Mobile Bluetoothは、対応していません。「シリアル情報なし」と表示されます。

### 携帯電話（端末）の向きに合わせて、画面が縦横回転する機能

携帯電話（端末）の向きに合わせて、自動的に縦画面表示、横画面表示に切り替わるようになりました。



※画面は表示例です。  
携帯電話（端末）により異なります。

※画面の回転機能を使用したくない場合は、携帯電話の設定で画面の回転機能を「OFF」にしてください。

### 測定写真の下に測定時の情報を追加する機能を拡張


ALC-Mobile II を使用して測定した場合、測定写真に測定時の情報が追加されるようになりました。

#### 追加情報

- 日時
- 測定結果
- 測定器のシリアル番号

### 測定器の接続設定

携帯電話（端末）によっては、測定時にBluetoothの「パスキー入力画面」が表示されて、測定器との通信が中断されてしまう機種があります。「インセキュア接続」に設定することで、中断せずに測定がおこなえます。



※パスキーはBluetooth機器同士が初めて通信するときにお互いに接続を許可するために必要な暗証番号です。

※測定器の接続設定はご使用のAndroid端末に合わせて変更してください。

## 機能改善

- Bluetooth接続機能を改良しました。