

IT点呼動画ファイルの探し方

Tenko-Pro
Tenko-Pro2

東海電子株式会社

IT点呼アプリケーションは2種類あります

デスクトップ上にどちらのショートカットがあるかご確認ください。



設定 (ユーティリティ)



検索 (ビューア)

「Tenko-Pro」 となります。



設定 (ユーティリティ)




点呼記録閲覧 (ビューア)

「Tenko-Pro 2」 となります。


※両方のショートカットが存在するお客様もあります。その場合、どちらに保存されている動画でも応募可能です。

Tenko-Proの動画の探し方・1

①動画保存場所を確認する。



設定（ユーティリティ）を起動する。



「録画設定」から点呼動画の保存先パスを確認する。

※初期値は

「C:¥TenkoPro¥mov」

②該当の動画を探す。（ファイル名確認）



検索（ビューア）を起動する。



該当の点呼動画を次ページの手順で探します。

次ページへ

Tenko-Proの動画の探し方・2

検索内容

日付: 2021年4月5日 ~ 2021年4月5日

乗務員: 789 : 立花和宏

営業所: 富士営業所

アルコール数値: 反応なし / 反応有り

車番: []

酒気帯び判定: OK判定 / NG判定

点呼判定: [O] / [X]

検索

個別データ

アルコール測定日	アルコール測定時刻	アルコール測定結果
2021/04/05	3:01:51	0.000mg/L

使用測定器名称	免許残日数	車番
ALC-PRO II	295	車番情報なし

点呼執行者: 電子執行太郎

静脈認証の使用有無: 無

酒気帯び判定: OK

IC免許証の使用有無: 無

点呼判定: [O]

※点呼動画はデータ行をダブルクリックで再生されます。

NO	拠点名	所属	ID番号	名前	点呼日	点呼時刻	点呼動画
1	富士営業所	-	1123	東海太郎	2021/04/05	2:40:56	○
2	富士営業所	-	2456	東海次郎	2021/04/05	2:54:05	○
3	立川営業所	-	789	立花和宏	2021/04/05	3:02:28	○
4	立川営業所	-	9999	井上花子	2021/04/05	3:56:11	○

2021040503034500001090.avi

③該当の動画を探す。(フォルダ確認)

名前	日付時刻	種類
202101	2021/04/05 14:28	ファイル フォルダ
202102	2021/04/05 14:28	ファイル フォルダ
202103	2021/04/05 14:28	ファイル フォルダ
202104	2021/04/05 14:27	ファイル フォルダ

①で確認したフォルダ下に、月毎にフォルダが作成されます。

今回の例では2021年4月5日で検索したので、「202104」フォルダとなります。

名前	日付時刻	種類
2021040502421500001062.avi	2021/04/05 14:21	ビデオ クリップ
2021040502560000001083.avi	2021/04/05 14:23	ビデオ クリップ
2021040503034500001090.avi	2021/04/05 14:23	ビデオ クリップ
2021040503573800001045.avi	2021/04/05 14:23	ビデオ クリップ

該当の点呼動画のファイル名は、

点呼動画欄の「○」マークにマウスを乗せるとファイル名が表示されます。

例では「2021040503034500001090.avi」ですので、

該当のファイルをフォルダから見つけます。

Tenko-Pro2の動画の探し方・1


①動画保存場所を確認する。



設定（ユーティリティ）を起動する。



パスワード設定している場合には
パスワードを入力する。



「録画・映像設定」から点呼動画の
保存先パスを確認する。

※初期値は

「C:\Program Files
(x86)\TenkoPro2\TenkoProData」

②該当の動画を探す。（ファイル名確認）



点呼記録閲覧（ビューア）を起動する。



パスワード設定している場合には
パスワードを入力する。



該当の点呼動画を次ページの手順で探します。

点呼日、点呼時刻、IDを元で探します。

左図の例の場合、

点呼日：2021-04-02

点呼時刻：09:24:12


ID：11223344

次ページへ

Tenko-Pro2の動画の探し方・2



③該当の動画を探す。(フォルダ確認)



①で確認したフォルダ下に、「Movie」フォルダがあり
月毎にフォルダが作成されます。

今回の例では2021年4月2日で検索したので、「202104」フォルダとなります。



該当の点呼動画のファイル名は

「2021040209241211223344.avi」ですので、
上記フォルダから見つけます。

点呼日：2021-04-02

点呼時刻：09:24:12

ID：11223344

動画ファイルは上記3項目を繋げたファイル名となりますので、

「2021040209241211223344.avi」となります。

(「.avi」は動画ファイルの拡張子です。)

※IDが8桁未満の場合、8桁にするため「0」が頭に付きます。

例：IDが「123」の場合、「00000123」