

携帯電話連動アルコール検知器
ALC-Mobile (au 対応版) ユーザー様各位へ
重要なお知らせ

東海電子株式会社
2012/02/26

au「新周波数」対応機種への変更のお願い

このたび、KDDI より、周波数の有効利用などを目的とした 800MHz帯周波数への切り替えに伴い、切替後の周波数に対応しない一部の機種が、**2012年7月22日(日)**をもってご利用いただけなくなるとの発表がございました。

<http://www.au.kddi.com/seihin/cdma1x/index.html>

(※添付の PDF ファイルも参照ください。)

これに伴い、現在、弊社 ALC-Mobile (au 対応版) でお使いいただいている携帯電話の機種が下記である場合は、上記期限までに機種変更をしていただく必要がございます。

【機種変更しないと、ご利用いただけなくなる機種】

A5503SA, A5511T, W21CA, W21SA, W21T, W22SA, W31CA, W31T,
W32T, W33SA, W41CA, W41H, W41SA, W42SA, W43H, W44K(II),
W51CA, E02SA, W44T(II), W52P, E03CA

恐れ入りますが、現在お使いの機種をご確認いただき、上記に該当する場合は機種変更をしていただきますようお願い申し上げます。すでに対応機種をご使用いただいているユーザー様におかれましては、今回、新たなお手続きの必要はございません。

尚、機種変更のお手続きは、au 販売店もしくはお近くの au ショップへお申込みください。

【注意事項】

- 1) 変更する機種は ALC-Mobile 対応機種リスト(別紙)からお選びください。
- 2) ALC-Mobile 対応機種のうち、KDDI の無料交換対象となるのは「K006」と「K010」になりますが、この2機種は2軸ではございません(簡単自分撮りができません)。
- 3) 2軸機種をご希望の場合 2012年3月中旬までにサポート窓口までご連絡ください。
- 4) 携帯の機種変更による ALC-Mobile 本体側での変更の必要はございません。
- 5) au は SIM カード(IC カード)の差し替えだけでは使用できません。機種変更のお手続きは、必ず au 販売店を通して行って下さい。
- 6) 機種変更後は、改めて「ALC-Mobile」アプリをダウンロードし、送信先の設定を行う必要がございます。アプリのダウンロード方法、送信先の設定方法は別紙をご確認ください。
- 7) その他、ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

サポート窓口:0120-609-100(9:00~17:30 年中無休)

以上

ALC-Mobile 機種対応表

有線 KDDI(au)版

※ 2006年夏モデル以降のみ表示

20120130更新

機種	BREW	アプリバージョン	2軸ヒンジ (簡単自分撮り)	備考
W53T	3.1	3.5.0	○	※1
W53CA	3.1	3.5.0	○	※1
W52CA	3.1	3.6.0	○	※1
W53K	3.1	3.6.0	○	※2・※3
W61CA	3.1	3.6.0	○	※1
W61K	3.1	3.6.0	×	※2・※3
W62K	3.1	3.6.0	×	※2・※3
W63K	3.1	3.6.0	×	※2・※3
W64K	3.1	3.6.0	○	※2・※3
W65K	3.1	3.6.0	×	※2・※3
W62P	3.1	3.6.0	×	※1
NS01	3.1	3.6.0	×	※2・※3
K002	3.1	3.6.0	×	※2・※3
K003	3.1	3.6.0	×	※2・※3
K006	3.1	3.6.0	×	※2・※3
K008	3.1	3.6.0	×	※2・※3
K010	3.1	3.6.0	×	※2・※3
misora iida (KYX02)	3.1	3.6.0	×	※2・※3
PRISMOID iida (KYX03)	3.1	3.6.0	×	※2・※3
W44T(Ⅱ)	3.1	3.7.0	○	※1
W52P	3.1	3.7.0	×	※1
E03CA 法人	3.1	3.7.0	×	※1
E07K 法人	3.1	3.6.0	×	※2・※3
E10K 法人	3.1	3.6.0	×	※2・※3
W63SA	4.0	4.0.3	○	※4
W64SA	4.0	4.0.3	○	※4
W63CA	4.0	4.0.3	○	※4
W63H	4.0	4.0.3	○	※4
CA001	4.0	4.1.0	○	※4
CA002	4.0	4.0.3	×	※4
CA003	4.0	4.0.3	○	※4
CA004	4.0	4.0.3	○	※4
CA005	4.0	4.1.0	○	※4
CA006	4.0	4.1.0	○	※4
G'zOne TYPE-X	4.0	4.1.0	×	※4
SH001	4.0	4.0.3	○	※4
SH002	4.0	4.1.0	○	※4
SH003	4.0	4.0.3	○	※4
SH004	4.0	4.0.3	○	※4
SH005	4.0	4.0.3	×	※4
SH006	4.0	4.1.0	○	※4
SH007	4.0	4.1.0	×	※4
SH008	4.0	4.1.0	○	※4
SH009	4.0	4.1.0	×	※4
SH010	4.0	4.1.0	○	※4
SH011	4.0	4.1.0	×	※4
Mobile Hi-Vision CAM Wooo	4.0	4.0.3	×	※4
E05SH 法人	4.0	4.0.3	×	※4
K009	4.0 (BMP1.0)	4.2.0	×	※4
URBANO AFFARE	4.0 (BMP1.0)	4.2.0	×	※4

● 測定時、Bluetooth搭載機種は接続を停止してください。

※1-カメラプレビュー中は音が鳴らない

※2-カメラプレビュー中は電子音のみ鳴る

※3-撮影後のプレビュー画像が真ん中から2つに分割される(京セラ系)・・・ただし撮影後の画像に影響なし

※4-パケット節約設定が反映されない(写真サイズ縮小機能)・・・BREW3.1機種でも端末によって反映されません。

Ver3.5.0・・・2006年夏以降モデル仕様

Ver3.6.0・・・メール送信先振分機能

Ver3.7.0・・・2006年夏前モデル・メール送信先振分機能・ライトオート点灯(※W44T(Ⅱ)は点灯しません)

Ver4.0.3・・・BREW4.0対応・メール送信先振分機能・検知後の赤画面表記

Ver4.1.0・・・Ver4.0.3 + 測定器シリアル番号送信機能(※【Ver4.1.0について】をご覧ください。)

Ver4.2.0・・・Ver4.1.0 + BMP1.0端末に対応

※Ver4.0.1およびVer4.0.2を使用している場合は、最新のバージョンにアップしてください。

- 以下の端末は検証を行いました、対応できませんでした。
「W51H」「W62S」「W64S」「W62PT」「W63SH(URBANO)」「W63S(re)」「INFOBAR 2(W55SA)」「SOY02 BRAVIA Phone U1」「URBANO BARONE(SOY03)」「URBANO MOND(SOY04)」「S003」「F001」「SA002」「K007」「T007」「CA007」「S007」

注意

- リストにない機種については別途対応試験が必要です。
(※対応出来ないということではありません。法人端末についてもお問合わせください。)
- 機種によっては対応試験に2～4週間かかります。
- 対応機種は随時追加していきます。

～ バージョンアップに関する注意点 ～
BREW4.0機種およびW44T(II)はアプリのバージョンアップをしています。
アプリ画面でALC-Mobileアプリを選択し、メニューから「バージョンアップ確認」でバージョンアップを行えますが、設定された内容は初期化されます。
あらかじめデータをメモ等に書き写してからバージョンアップを行うようにしてください。
履歴も初期化されますので、ご注意ください。

※バージョンが古いものは必ずバージョンアップを行ってください。

【Ver4.1.0について】

アプリバージョン4.1.0対応のALC-Mobile本体からシリアル情報を受信し、メール送信で従来の測定結果等に加えシリアル情報も送ります。

また、従来のALC-Mobile本体のROMバージョンでも測定を行うことができます。
その際はメール送信でシリアル情報は送りません。

**※ALC-Mobile本体からのシリアル番号受信によりアルコール測定開始からメール送信開始までにかかる時間が通常の約4倍(15～22秒)かかります。
(※GPS測位やメール送信中の時間は変わりません。)**

【パケット数について】

1測定あたり

au	約210/パケット
ドコモ有線	約150～200/パケット
ドコモBluetooth自動	約100～200/パケット
ドコモBluetooth手動	約250～300/パケット
ソフトバンク	約150～200/パケット

※ALC-Mobileのパケットは法人系サービスのご利用通信料に含まれます。
(ALC-Mobileの通信料はEメールサービスとは異なりますのでご注意ください！)

※パケット節約設定を行うと約1/2のパケット数になります。(au BREW3.1以前のみ)
(BREW4.0端末からパケット節約設定は反映されません！)

別途ALC-Mobileアプリダウンロードにかかるパケット数は

au	約1280/パケット
ドコモ有線	約500/パケット
ドコモBluetooth	約1900/パケット
ソフトバンク	約900/パケット

※パケットに関する数値はあくまでも目安となります。
※パケット数は使用環境、機種仕様によって変わります。

Android版 (Bluetooth) NEW

バージョンはAndroid2.3以上となります。Android2.2以下のものはアップデートしてください。

機種	キャリア	インカメラ	備考
IS11SH	au	×	
IS12SH	au	○	
IS11S(XPERIA acro)	au	×	
IS11T	au	×	
A01 (INFOBAR)	au	×	
IS11PT (MIRACH)	au	×	
EIS01PT 法人	au	×	
GALAXY S(SC-02B)	docomo	×	SD対応
GALAXY Tab(SC-01C)	docomo	○	SD対応
GALAXY S II(SC-02C)	docomo	○	SD対応
AQUOS PHONE(SH-12C)	docomo	○	
AQUOS PHONE f(SH-13C)	docomo	×	
Optimus bright(L-07C)	docomo	×	
Xperia acro(SO-02C)	docomo	×	
P-07C	docomo	×	
F-12C	docomo	×	
AQUOS PHONE(006SH)	SoftBank	○	
AQUOS PHONE(007SH)	SoftBank	×	2軸端末
AQUOS PHONE(009SH)	SoftBank	×	
008Z	SoftBank	×	
003P	SoftBank	×	

SD対応について・・・オプション機能のメーカーによる測定結果送信が、SDカードが未挿入時の場合でも送信可能。
2軸端末について・・・アウトカメラでも自分撮りが簡易に行えます。

注意

- リストにない機種については別途対応試験が必要です。(Android2.3以上)
(※対応出来ないということではありません。)
- 機種によっては対応試験に2～4週間かかります。
- 対応機種は随時追加していきます。

～ キャリアを変更される場合の注意点 ～

ALC-Mobileは各キャリアによって製品が異なりますので、

ご自身でキャリアを変更された場合、

お手持ちのALC-Mobileでは測定が行えなくなりますのでご注意ください。

本対応表に載っていない機種での動作は保証致しません。

ALC-Mobile対応機種についてのお問い合わせ



【 042-526-0905 】

～ お問い合わせについて ～

防水・防塵などの端末固有の性能・機能に関すること
月々の基本使用料金などの携帯電話ご契約に関すること

以上の内容に関しては、
各キャリアの店頭・ホームページ等でご確認ください。

ALC-Mobile Brewアプリ ダウンロード手順

Ezwebより

下記ダウンロードサイト(URL)にアクセス

URL:<http://www.brew-download.jp/perl/dl.cgi?2w9u8a9Th9> (右のバーコードからもアクセスできます)



バーコード読み取り機能を搭載した携帯電話でご利用いただけます



ダウンロードサイトにアクセスし、ダウンロードするアプリケーションにカーソルを合わせ「OK」を選択する。



「OK」



「OK」を選択する。




「OK」



「はい」を選択する。



「はい」




アプリケーション利用規約を確認後、「はい」を選択する。



「はい」



「ALC-Mobile」アプリを起動。




「はい」



ALC-Mobile メール送信先変更方法

アプリボタンを押し、ALC-Mobileアプリを起動します。
(設定変更の際はALC-Mobile本体は接続しなくて大丈夫です)



決定キーを押して、『ID入力画面』まで進みます



数字の1～8まで入力し、決定ボタンの**右上**にあるボタンを押します
※右上のボタンは機種によって、【電話帳】、【アプリ】・・・と異なります



『通信設定』を選んで頂きます



『Eメールアドレス』を選んで頂きます
※『Eメールアドレス』を選択し、右図のようにならない場合は
別紙を確認下さい




変更するメールアドレスを入力し、 **=OK=** を選択して終了です！



設定画面は終了ボタンで閉じて下さい

ALC-Mobile Ver3.6.0（メール送信先の振り分け機能）

◆E メールアドレス設定方法




・メール送信先を5ヶ所設定可能。



・名称は10文字まで入力可。
 ・Eメールアドレスは今まで通り256文字「,」区切りで複数送信先設定できる。

◆送信先指定の有無




・測定後の測定結果送信先を指定できる。

「指定する」・・・Eメール送信先の指定をします。

「省略する」・・・Eメール送信先の指定を省略します。省略時のメール送信先はEメールアドレスの「1」に設定した場所へ送信します。

◆測定までの流れ



機種変更後の作業内容と費用

誠に恐れ入りますが、当該周波数変更にとまなう作業は、お客様ご自身により行っただけ必要があります。
不明な点が御座いましたら、ご連絡いただけますようよろしくお願い致します。

手順	内容	作業時間	お客様 ご自身で 実施する場合	当社が作業を 申し受けて実施する場合 (センドバック)	当社が作業を 申し受けて実施する場合 (お客様を訪問して)
1	KDDI auのサイトからダウンロード	3分/1台	無料	「端末設定おまかせパック」 ¥1,800円(税抜)/台	「端末設定おまかせパック」 ¥1,800円(税抜)/台 ＜訪問初期セットアップ作業＞ ¥12,000円(税抜)/1カ所
2	ダウンロード後の送信先の再設定	5分/台	無料		