

新機能

- Android OS 6.0対応。
- ID入力画面に「メニュー」ボタンを追加。
- GPS測位の設定に「簡易」を追加。
- ALC-Mobileアプリの測定結果に「測定住所」の項目を追加。
- ALC-Mobile II 測定時に写真に表示される測定情報の表示・非表示の設定を追加。

Android OS 6.0対応

Android OS 6.0に対応しました。
ALC-Mobileアプリ起動時に「アプリ権限の確認」画面が表示された場合、必要な権限を「許可」に設定してください。

ID入力画面に「メニュー」ボタンを追加

アプリ上の「メニュー」ボタンからメニュー画面を表示できるようになりました。

GPS測位の設定に「簡易」を追加

携帯電話・タブレットのネットワークを利用して簡易的に位置情報を取得します。
「高精度」に比べて位置情報の精度は低下しますが、取得しやすくなります。

ALC-Mobileアプリの測定結果に「測定住所」の項目を追加

ALC-Mobileアプリ測定結果の履歴詳細と測定結果メールに「測定住所」が表示されるようになりました。
※現行の弊社PCソフトウェアでは「測定住所」の項目は反映されません。

履歴詳細画面	
測定日時	2016/03/30 17:02:00
ID	1
測定結果	5062-3756-3686-1102
測定回数	00315
シリアル	AD086N16M154
緯度	35.24.10.5581
経度	139.42.52.4408
測定住所	東京都立川市
送信種別	HTTP
送信結果	● 送信完了

ALC-Mobile II 測定時に写真に表示される測定情報の表示・非表示の設定を追加

ALC-Mobile II の測定写真に測定時の情報（測定日時、測定結果、シリアルナンバー）を表示する・表示しないを設定できるようになりました。